

Ci siamo [già occupati dell'eventualità](#) che Google potesse sviluppare **device dualOS Android e Chrome OS** mettendo

fine all'incertezza circa il ruolo che devono avere i due sistemi operativi. Nel corso del tempo, infatti, Chrome OS è trascinata dai chromebook agli AIO chromebase, ai mini-PC chromebox e persino alle TV stick come

[Asus Chromebit](#)

, invadendo alcune categorie di prodotto su cui Android è fortemente radicato, mentre Android d'altro canto era finito sui notebook facendo nascere una nuova classe di laptop low cost definita

[androidbook](#)

e che sembrava destinata a competere proprio con i chromebook.

Una bella **confusione** alimentata anche dal fatto che le vecchie categorie dei notebook, tablet e smartphone sono diventate molto più sfumate e si iniziano ad affermare device trasformabili in grado di interpretare più ruoli.

Scritto da Redazione

Giovedì 02 Aprile 2015 14:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Aprile 2015 15:27

---



[discussione](#)

Scritto da Redazione

Giovedì 02 Aprile 2015 14:50 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Aprile 2015 15:27

**Gruppi** ← ↻ 2 di 99+ < > ⚙️

Home page

Fai clic sull'icona a stella di un gruppo per aggiungerlo ai tuoi preferiti

Visualizzati di recente

- Chromium OS revie...

Ricerche recenti

- rush\_ryu (in Chromi...
- ryu (in Chromium O...

[Privacy - Termini di servizio](#)

**Chromium OS reviews**

**rush\_ryu: add android boot properties to device tree [chromiumos/platform/depthcharge : master]**

13 post di 4 autori 8+1

**Stephen Barber (Gerrit)** 13 mar

[Traduci messaggio in italiano](#)

Stephen Barber has uploaded a new change for review.

<https://chromium-review.googleusercontent.com/260034>

Change subject: rush\_ryu: **add android boot properties to device tree**

.....

rush\_ryu: add android boot properties to device tree

Pass in the serial number and hardware name to Android via the device tree. Android expects a "/firmware/android" node in the device tree with a compatible property set to "android,firmware". Other properties will be assigned to ro.boot.PROPERTYNAME by the init process.

BRANCH=none  
BUG=chrome-os-partner:37813

Allegato: rush\_ryu: add android boot properties to device tree [chromiumos/platform/depthcharge : master] (15 di 52)